HIKVISION

Comment installer l'APP sur la station intérieure Android 2023 V2.0 Weiyi XIA

Préparation

1. Ce guide prend

Туре	Modèle	Version
Station intérieure	DS-KH9510-WTE1	V2.1.78_221209


Comme exemples pour introduire l'installation d'APP sur la station intérieure android


2. Logiciel: iVMS-4200 Version 3.8.0.4

Comment installer l'APP sur la station intérieure Android

1. Ajouter des appareils sur iVMS-4200


1) Recherchez les appareils en ligne et ajoutez la station de porte sur iVMS-4200, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis confirmez que l'appareil est en ligne.





2. Télécharger les applications sur la station intérieure Android

1) Allez à Contrôle d'accès → Interphone Vidéo → Logiciel d'application →




Télécharger le logiciel d'application.


2) Choisissez le paquet d'installation et téléchargez -le.

Remarque : La station intérieure ne prend pas en charge plus de 2 APP.


Remarque: Le stockage de l'APP que vous avez l'intention d'installer doit être **inférieur** à 150 Mo. Les ressources de la mémoire flash doivent être **inférieures** à 300 Mo, sinon la surcharge de données serait évidente, mais vous pouvez la personnaliser jusqu'à 4 Go pour DS-KH9510-WTE1.



3) Après avoir téléchargé le fichier d'application, l'état du téléchargement s'afficheracomme ci-dessous, attendez quelques minutes, le fichier sera téléchargé avec succès.



4) La station intérieure installera alors automatiquement l'APP. Après quelques



minutes, vous verrez l'application sur la page principale de la station intérieure.

